


Colector de Datos para Tablet Windows



Exportar existencias en archivo de texto

Cátalogo de productos

Buscar por código

Imprimir etiqueta

Editar cantidad

Cantidad a ajustar

Existencia actual

CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	CANTIDAD	UNIDAD
222772	AFTA PRE-ELECTRIC SHAVE LOTION	15.66	27	PIEZA
064144030323	ACEITE EN AEROSOL PAM 170 G.	28.07	25	PIEZA
7503004628063	AGUA SAN MARCOS 1 LT. SPORT NORM	7.47	19	PIEZA

Almacén

Motivo de ajuste

Ajustar inventario

Especificaciones mínimas del equipo:

- Resolución 1024 x 768
- 2 GB RAM
- Capacidad de almacenamiento 8 o 16 Gigas
- Windows 8 o superior.
- WiFi
- Es importante considerar la duración de la batería antes de adquirir el equipo.

PREPARACION DE LA TABLET

- Es importante evitar el giro automatico de la pantalla, esto se configura quitando la paloma de esta opción en RESOLUCION DE PANTALLA de la siguiente manera:

Resolución:



Orientación:

Permitir el giro automático de la pantalla



Colector de Datos para Tablet Windows

- Edita las propiedades de la barra de tareas, palomea las opciones **Bloquear la barra de tareas** y **Ocultar automáticamente la barra de tareas**.



REQUISITOS MRTIENDA


- Mrtienda versión 4.x o 5.x
- Actualizar el sistema con versiones superiores al 15 de diciembre
- Solicitar licencia a Mrsoft para el uso de Tablets por medio del envío de la serie, está la obtienes en F5 CONFIGURAR, más adelante te explicaremos como obtenerla.
- El costo de esta actualización será de 1,300.00 pesos más IVA por Tablet.

PREPARACION DE LA RED

- Unir a la red las Tablets.
- Compartir en forma total (lectura y escritura) la carpeta Mrtienda del SERVIDOR.
- Crear una unidad lógica en las Tablets que vea la carpeta Mrtienda tal y como lo haces en la caja de cobro.

CONFIGURACION DE LAS TABLETS

- Instala el sistema en la Tablet. Únicamente selecciona el componente **Caja de Cobro / Terminal Mostrador** para ahorrar espacio en el equipo



- Modifica el acceso directo de MW.EXE a MC.EXE
- Listo. Ya tienes lista tu Colectora.

CONFIGURACION

- Desde el menú principal ingresa a **F5 CONFIGURACION**



- Las rutas de la comandera las defines igual que en la caja de cobro
- PROCESO:** Define el tipo de ajuste a aplicar por default, **AJUSTE, SUMA o RESTA**
- ALMACEN:** Define el almacén a afectar.
- MOTIVO DE AJUSTE:** Define el motivo de ajuste a realizar por default en todas las capturas.
- IMPRIMIR:** Si cuentas con un impresor portátil podrás imprimir tus ajustes.
- LICENCIA:** Aquí podrás obtener la serie de la colector y capturar la clave de activación.
- CONFIGURAR PAASSWORD:** Defines el Password de entrada a CONFIGURAR, es recomendable cambiar el default de MRTIENDA.
- ACTUALIZAR VERSION:** Para futuras actualizaciones.
- PARAMETROS GLOBALES:** Definir algún parámetro específico, pero actualmente no es necesario que ingreses aquí, el sistema funciona sin configurar ningún parámetro.
- IDIOMA:** No disponible aún.
- EMPRESA:** nombre de la empresa.
- DEFINIR ARCHIVO DE TEXTO:** Aquí podrás definir la ruta en donde se creará el archivo de texto que exportes de la colector para posteriormente leerlo desde el módulo de INVENTARIOS FISICOS de Mrtienda. Esta opción la podrás usar en caso de no tener red en el lugar en el que levantes inventario. Recuerda que en condiciones ideales el ajuste de inventario es en línea.
- MOSTRAR EXISTENCIAS:** Podrás definir si quieres que el usuario vea o no las existencias actuales.
- IMPRESOR DE ETIQUETAS:** Define aquí el driver del impresor de etiquetas que usaras para imprimir las cenefas.