



CONFIGURACIÓN DE COBRO CON TARJETAS

1. Regístrate como asociado comercial EN LA SIGUIENTE LIGA

<http://www.prosepago.com/asociados/ac/registro.aspx>

2. Prosepago te enviará la terminal bancaria PINPAD y te ayudará a instalarla.

CONFIGURACION

Versiones superiores al 19 de Junio del 2015

1. Desde el administrador (MWA.EXE) debes dar de alta o editar la forma de pago TARJETAS DE CREDITO, si tienes varias formas de pago de tarjetas de crédito es aconsejable dejar solo una.

CATALOGOS

FORMAS DE PAGO

Palomea el casillero **MANEJAR DISPOSITIVO PINPAD PARA LEER TARJETAS BANCARIAS**

FORMA DE PAGO :

TARJETA BANCARIA

DA CAMBIO

FORMA DE PAGO POR OMISSION (AUTOMATICO)

ACUMULABLE AL EFECTIVO

SOLICITAR REFERENCIA

NO APLICA EN FORMAS DE PAGO DE PESOS

NO APLICA EN FORMAS DE PAGO DE DOLARES

CONTROLA LA APLICACION DE CARGOS AL HOTEL

APLICA EN FOODSTAMP

MOSTRAR IMPORTE RESTANTE POR OMISSION

CONTROLA LA APLICACION DE LOS PUNTOS ACUMULADOS

VALOR MAXIMO : 9999999.99

PAGO MINIMO ACEPTABLE : 0.00 %

VALOR FIJO : 0.00

COMISION ADICIONAL : 3.000 %

CUENTA CONTABLE : _____

MANEJAR VALES MONETARIOS EN CODIGOS DE BARRAS

ASOCIAR FORMA DE PAGO PARA PAGOS REALIZADOS CON SALDO A FAVOR

MANEJA DISPOSITIVO PINPAD PARA LEER TARJETAS BANCARIAS

Una vez terminada la configuración no se te olvide actualizar Modo Protegido (F9)

Selección de promoción de cobro con tarjeta a meses sin interés (Solicitar la promoción con tu banco primeramente).

1. Desde el administrador entra al catálogo de artículos F1, filtra el o los artículos a promocionar y márcalos de uno por uno con la barra espaciadora o el botón de seleccionar todos.
2. Entra al menú de **UTILERIAS** **ASIGNAR CAMBIOS ESPECIALES A PRODUCTOS**
MARCADOS **PROGRAMA DE MESES SIN INTERESES**



3. Marca los casilleros de las posibles promociones.

A MESES

3 MESES SIN INTERESES

6 MESES SIN INTERESES

9 MESES SIN INTERESES

12 MESES SIN INTERESES


15 MESES SIN INTERESES

18 MESES SIN INTERESES

24 MESES SIN INTERESES

CONFIGURACIÓN DE LOS DATOS DE LA TERMINAL EN EL PUNTO DE VENTA

1. Desde el menú principal del Punto de Venta sigue la siguiente secuencia:



2. En el casillero NUMERO DE TERMINAL ingresa el No. De terminal que te proporcione PROSEPAGO.
3. En el casillero CLAVE TERMINAL ingresa la clave de operaciones que te proporcione PROSEPAGO



PROSEPAGO
Proveedor de Servicios de Pago

Fecha: 19/06/2015

Datos de la cuenta

Estos son los datos de la cuenta.

Nombre comercial: MRSOFT SA DE CV
Número de cliente: 0415C10606
ID de cliente: 10606
ID de usuario: 10721
Número de terminal: 10904
Clave de operaciones: PVHiuYBDSBM0rucqmuX9

4. Los URL que vienen por default NO debes modificarlos.
5. Fin de la configuración, ahora el sistema está listo para usarse.



REIMPRESIÓN DE TICKET

1. Desde el punto de venta presiona el botón **F9 GERENCIAL**.
2. Pasa a la segunda hoja con la flecha roja.
3. En el botón de **REIMPRIMIR TICKET BANCARIO PINPAD** selecciona cualquiera de las tres opciones:
 - **LISTADO GENERAL DEL DÍA.** Podrás observar todos los tickets del corte de caja actual.
 - **POR NÚMERO DE TARJETA.** Podrás buscar usando los últimos 4 dígitos de la tarjeta.
 - **FECHAS ANTERIORES AL CORTE ACTUAL.** Podrás buscar por rango de fechas de días o cortes anteriores al actual.
4. Selecciona el botón del ticket a re imprimir y presiónalo.

CANCELACION DE CARGOS BANCARIOS DEL DIA

1. Desde el punto de venta presiona el botón **F9 GERENCIAL**.
2. Pasa a la segunda hoja con la flecha roja.
3. En el botón de **CANCELAR CARGO BANCARIO PINPAD** selecciona cualquiera de las tres opciones:
 - **LISTADO GENERAL DEL DÍA.** Podrás observar todos los tickets del corte de caja actual.
 - **POR NÚMERO DE TARJETA.** Podrás buscar usando los últimos 4 dígitos de la tarjeta.
 - **FECHAS ANTERIORES AL CORTE ACTUAL.** Podrás buscar por rango de fechas de días o cortes anteriores al actual.
4. Selecciona el botón del ticket a cancelar y presiónalo.

CORTE DE TICKETS BANCARIOS PINPAD DEL DIA

1. Desde el punto de venta presiona el botón **F9 GERENCIAL**.
2. Presiona el botón **Z**
3. Pasa a la segunda hoja con la flecha roja.
4. Selecciona el botón **CORTE TICKETS BANCARIOS PINPAD**